

## Farben überdrucken

### Wie überdrucke ich schwarze Objekte?

#### Schwarze Objekte überdrucken


##### Schnelle Lösung ▶

- 1 Zeigen Sie das Farbfelder-Bedienfeld an.
- 2 Wählen Sie Ihr Objekt aus und klicken Sie auf die Farbe [SCHWARZ].

##### Ausführliche Lösung ▶

InDesign spart bei übereinanderliegenden Objekten die Form des oben liegenden Objekts aus dem unteren aus. Das ist deshalb notwendig, weil Offsetdruckfarben lasierend, d. h. nicht vollständig deckend sind. Ohne die beschriebene Ausparung würde es zu fehlerhaften Mischfarben kommen, wo die beiden Farben übereinanderliegen.

**Abb. 1** Im Gegensatz zu anderen Farben spart InDesign Schwarz bei gezeichneten Objekten und Texten grundsätzlich nicht aus.



Eine Ausnahme von dieser Regel sind hundertprozentig schwarze Texte oder in InDesign erstellte Objekte – diese überdruckt InDesign in der Grundeinstellung. Das bedeutet, dass die Form des oben liegenden schwarzen Objekts nicht aus dem unteren Objekt ausgespart wird.

#### ↓ ÜBUNGSDATEI


Die Beispieldateien für diesen Artikel finden Sie in der ZIP-Datei [http://www.mev-medien.de/dateien/ida/ida37\\_ueberdrucken.zip](http://www.mev-medien.de/dateien/ida/ida37_ueberdrucken.zip).

#### InDesign-Systemschwarz zuweisen

Damit ein schwarzes Objekt tatsächlich überdruckt, weisen Sie ihm mit den folgenden Schritten das vordefinierte InDesign-Systemschwarz ([SCHWARZ]) im Farbfelder-Bedienfeld zu:

- 1 Wählen Sie FENSTER → FARBE → FARBFELDER oder drücken Sie die F5-TASTE, um das Farbfelder-Bedienfeld anzuzeigen.

**Abb. 2** Klicken Sie im Farbfelder-Bedienfeld auf die Farbe [SCHWARZ].



- 2 Wählen Sie das Objekt aus, das überdrucken soll, und klicken Sie im Farbfelder-Bedienfeld auf die Farbe [SCHWARZ] 1.

Beachten Sie dabei, dass Sie das System-schwarz mit voller Deckkraft (100 %) anwenden müssen, damit das Objekt andere Objekte überdruckt. Wenn Sie es nur mit einem Prozentsatz seiner Deckkraft verwenden, dann wird der Hintergrund auf jeden Fall ausgespart.

#### Systemschwarz mit voller Deckkraft anwenden