

Enfocus Globale Änderungen im Überblick

Schritt 1: Befehl auswählen	Seite 1
Schritt 2: Auswahl konfigurieren	Seite 3
Schritt 3: Seitenbereich festlegen	Seite 4
Schritt 4: Ausführen	Seite 6

Übersicht



Der **Enfocus Inspector** wird überwiegend dazu verwendet, Änderungen an einzelnen Objekten vorzunehmen. Die Korrekturen werden dabei immer seitenweise durchgeführt. Meistens müssen Änderungen in einem mehrseitigen Dokument jedoch auf mehreren bzw. allen Dokumentseiten durchgeführt werden, wie z. B. das Ändern von Farben oder von Seitenrahmen u. v. m. Über **Globale Änderungen** bietet Enfocus die Möglichkeit, objekt- oder seitenbezogene Änderungen im gesamten PDF-Dokument, auf einen vorher festgelegten Bereich oder eine zuvor getroffene Auswahl durchzuführen.

Globale Änderung

Über **Globale Änderungen** können Sie folgende Merkmale in einem PDF-Dokument ändern: Seitenrahmen ändern, Seiteninhalte verschieben, spiegeln, drehen und skalieren, Bildauflösungen bearbeiten, Schriften ersetzen, Texte hinzufügen, Seitennummerierungen hinzufügen oder ändern, Farben ändern und neu zuordnen, Grafiken auf Seiten hinzufügen, Überdruckeinstellungen ändern und Haarlinien korrigieren sowie Objekte innerhalb oder außerhalb eines ausgewählten Bereichs entfernen.

Änderungsmöglichkeiten

Eine globale Änderung wird in vier grundlegenden Arbeitsschritten durchgeführt: Zuerst wählen Sie eine der vordefinierten globalen Änderungen aus, danach nehmen Sie die Einstellungen zur ausgewählten Änderung vor, im dritten Arbeitsschritt geben Sie den Seitenbereich an, auf den die globalen Änderungen durchgeführt werden sollen, und zum Schluss führen Sie die globalen Änderungen aus.

Grundlegende Arbeitsschritte

Schritt 1: Befehl auswählen

Das Fenster **Enfocus Globale Änderung** können Sie einblenden, indem Sie den Menübefehl **Fenster > Enfocus Globale Änderung anzeigen, Zusatzmodule > Enfocus PitStop Professional > Enfocus Globale Änderung anzeigen** wählen oder auf das entsprechende Werkzeug in der Werkzeugleiste **Enfocus Kontrollfenster** klicken.

Globale Änderung einblenden



Globale Änderung anzeigen

Nach Auswahl des Befehls wird das Fenster **Enfocus Globale Änderung** eingeblendet, das eine Liste aller möglichen globalen Änderungen enthält.

Werkzeug „Globale Änderung anzeigen“

Im ersten Arbeitsschritt wählen Sie den auszuführenden Befehl aus. Im Bereich **Kategorie auswählen** werden die möglichen Änderungen in einzelnen Kategorien durch Schaltflächen dargestellt. Klicken Sie

Kategorie auswählen